

BON DE COMMANDE JAMBES JOBST® CONFIDENCE

Date		Patient	
Entreprise		Sexe	/
Numéro de téléphone			
Nom d'acheteur		Numéro de schéma	

Envoyer ce formulaire à:
orders.be@essity.com

Nombre	CCL1	CCL2	CCL3
Gauche			
Droite			

JOBST Confidence est uniquement disponible dans une CCL par vêtement

Modèles	
ABI chaussette*	
AD	
AG	
AT	
AG-HT (mono-AT)*	
Bermuda*	
CT (capri)*▼	
BIT (collants)*▼	
BT (collants)*▼	

Options pantalon	
Pour les hommes avec braguette	
Pour les hommes sans braguette	
Ceinture normale	<input checked="" type="checkbox"/>
Ceinture avec motif floral*	

Pantalon: nouveaux points de mesure!



Options jambe	
Bord droit (AD, AG)●	
Zone de confort genou (pas pour ABI, AD et Bermuda)	

Options bords	
SoftFit (AD)	
Pois de silicone au-dessus 5 cm (AG)	


Options pied		
	Pied ouvert	Pied fermé
Pied droit		
Pied en biais		
Zone pour Hallux valgus ■		
Gauche		
Droite		
Zone de confort de la cheville		

Couleur	
Beige	Jeans Heather
Caramel	Red Heather
Black	Anthracite Heather

Éléments de design	
Deco Line (milieu du tibia)	
Initiales (2 caractères au max)	

Remarques

- * Disponible prochainement.
- ▼ Chevauchement standard > 3 cm.
- Uniquement possible avec un pied en biais.
- AD et AG sont dotés d'une culotte échancrée en standard.



Circonférences (c)		
	gauche	droite
cT		
cH		
cG		
cF		
cE'	Uniquement pour Bermuda	
cE		
cD		
cC		
cB'		
cB		
cY		
cA		

Longueurs (l)			
IK³	devant du pantalon		
ITT	pantalon complète		
IT	IH	IK	

La longueur IK est nécessaire pour AG

	gauche	droite
I/Culotte échancrée		

Si non rempli 10% cG est la norme

I/G pli fessier		
-----------------	--	--

I/F		
-----	--	--

I/E'		
------	--	--

Uniquement pour Bermuda, 4 cm au-dessus de la patella

I/E		
I/D		

I/C		
-----	--	--

I/B'		
------	--	--

I/B		
-----	--	--

Longueur des pieds	
IA (remplir pour pied droit)	
IA médiale (remplir pour pied en biais)	
IA latérale (remplir pour pied en biais)	
Longueur totale IZ (remplir pour pied fermé)	



JOBST® Confidence

Ces trois dispositifs vont vous aider à prendre les mesures pour les nouveaux modèles de panty JOBST Confidence.



Carte de mesure



Mesure de la longueur IK

1. Placez soigneusement la carte de mesure en position horizontale à l'intérieur d'une jambe, le plus haut possible dans l'aîne.
2. Assurez-vous que le bord supérieur de la carte de mesure est parallèle au sol, utilisez le logo JOBST pour vous aider.
3. Mesurez à présent la longueur K perpendiculairement au sol jusqu'au bord supérieur de la carte.

Mesurer avec de la tension

Pour obtenir une coupe optimale, les mesures de la circonférence doivent être prises avec différentes tensions.

- ① Mesure normale sans tension.
- + Tension jusqu'à la première résistance.
- + Tension jusqu'à la deuxième résistance.



Ceinture élastique



Mesure de la circonférence cH et de la longueur IH

1. Placez une ceinture élastique autour des fesses, là où la circonférence est la plus grande.
2. Mesurez la circonférence cH sur le bord supérieur de la ceinture. La tension pour cette mesure est de zéro.
3. Laissez la ceinture dans cette position pendant que vous mesurez la longueur IH.
4. La longueur IH est mesurée sur l'extérieur de la jambe, du sol jusqu'au bord supérieur de la ceinture.
5. Commencez par placer le mètre ruban perpendiculairement au sol et mesurez en haut le long du contour de la hanche.

Mesure de la circonférence cT et de la longueur IT

1. Déplacez la ceinture élastique sur la taille ou à l'endroit où la ceinture du panty est confortable pour le(la) patient(e).
2. Mesurez la circonférence cT sur le bord supérieur de la ceinture. La tension pour cette mesure est de zéro.
3. Laissez la ceinture dans cette position pendant que vous mesurez la longueur IT.
4. La longueur IT est mesurée sur l'extérieur de la jambe, du sol jusqu'au bord supérieur de la ceinture.
5. Commencez par placer le mètre ruban perpendiculairement au sol et mesurez en haut le long du contour de la hanche jusqu'au point de mesure T.



Clip à poser sur le mètre ruban



Mesure des longueurs ITT et IK3

Les nouvelles mesures IK³ et ITT sont nécessaires pour déterminer la longueur de l'entrejambe et la hauteur de la ceinture souhaitée.

1. Commencez par mesurer la longueur ITT.
2. Utilisez la même hauteur de la ceinture élastique lors de la mesure du point T, comme guide.
3. Placez le mètre ruban avec le clip posé dessus à l'avant du corps, en haut de la ceinture élastique et au milieu de la taille.
4. Déroulez doucement le ruban sous l'entrejambe jusqu'au milieu de la taille à l'arrière du corps. Il s'agit de la longueur ITT.
5. Pour la longueur IK³, maintenez le mètre ruban dans la même position.
6. Le(la) patient(e) peut déplacer le clip lui-même jusqu'au milieu de l'entrejambe. La longueur IK³ est la distance entre le bord supérieur de la ceinture à l'avant et le point du clip.
7. Relâchez à présent le mètre ruban et lisez la longueur IK³ à l'endroit où se trouve le clip sur le mètre ruban.